Configurazione Microsoft Outlook

1. Seleziona la voce di menu File -> Informazioni -> Impostazioni account -> Impostazioni account...



2. Fai doppio clic sull'account di cui modificare la configurazione (nell'esempio usiamo: *mario.rossi@giallo.it*), oppure selezionalo e clicca Cambia...

mpostazioni account	×
Account di posta elettronica È possibile aggiungere o rimuovere un account o selezionare un account e modificarne le impostazioni.	
Posta elettronica File di dati Feed RSS Elenchi SharePoint Calendari Internet Calendari pubblicati Rubriche]
Nome Tipo mario.rossi@giallo.it IMAP/SMTP	
Con l'account selezionato i nuovi messaggi vengono recapitati nella posizione seguente: Cambia cartella	
	Chiudi

3.a Se hai impostato IMAP: controlla che tutti i parametri e i campi selezionati siano esattamente come indicato sotto (eccetto ovviamente il tuo indirizzo e nome utente), poi clicca Altre impostazioni...

Se hai impostato POP3: controlla il parametro al punto 4.b

Impostazioni posta elettro Tutte le seguenti impostazioni	onica Internet zioni sono necessarie per il funzio	onamento dell'account di posta elettronica.			
Informazioni utente		Prova impostazioni account			
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile			
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@giallo.it	necessaria la connessione di rete.			
Informazioni server		-			
Tipo account:	IMAP	Prova impostazioni account			
Server posta in arrivo:	imap.postamyweb.it	Prova impostazioni account facendo clic su Avan			
Server posta in uscita (SMTP):	smtp.postamyweb.it				
Informazioni accesso	1				
Nome utente:	mario.rossi@giallo.it				
Password:	*******				
M	emorizza password				
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre impostazioni			

4.a Nella finestra **Impostazioni posta elettronica Internet**, seleziona (in alto) **Impostazioni** avanzate e controlla che tutti i parametri e le voci siano esattamente come indicato di seguito

Impostazioni posta elet	tronica li	nternet			×	
Generale	P	osta inviata	Posta e	liminata		
Server della posta in	uscita	Connessione	Impostazio	ni avanzate		
Numeri porte server —						
Server posta in <u>a</u> rrivo	(IMAP):	993 <u>V</u> alori	predefiniti			
Utilizzare il tipo di	conne <u>s</u> si	one crittografata se	guente: SSL	\sim		
Server posta in <u>u</u> scita	(SMTP):	465				7
Utilizzare il tipo di	connessi	one crittogra <u>f</u> ata se	guente: SSL	\sim		
Timeout server						
Breve	Lun	igo 1 minuto				
Cartelle						
Percorso <u>c</u> artella radi	ce:					
		[OK	Annulla		

4.b Con configurazione POP inserire nel campo Server posta in arrivo (POP) 995

5.a Seleziona (in alto) **Server della posta in uscita** e verifica che i parametri siano **esattamente come qui di seguito**. Quindi **clicca OK** e poi **Avanti>**

Generale	Posta inviata uscita Connessione		erale Posta inviata Posta e		Posta eliminata
Server della posta in us			Impostazioni avanzati		
Il server della posta in	uscita ((SMTP) richiede l'aut	enticazione		
Ottilizza le stesse in	npostazi	ioni del server della	posta in arrivo		
Accedi con					
Nome utente:					
Password:					
V	Memor	izza password			
		passion d di prote.	IUIC (SFA)		

6.a Dopo la verifica della corretta configurazione clicca Chiudi e poi Fine

Prova impostazioni account		
È in corso la prova delle impostazioni immesse per l'ac	count.	Interrompi Chiudi
Attività Errori Attività Attività Attività Attività Attività Attività Image: Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Image: Attività Image: Attività Image: Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Image: Accedi a server della posta in arrivo (IMAP)	Stato Operazione co In corso	