## **Configurazione Windows Mail**

 Apri Windows Mail (Posta) e, nella barra di sinistra, seleziona l'Account che vuoi configurare (nel nostro esempio *mario.rossi @giallo.it*). Poi, in basso, clicca l'icona Impostazioni (rotella). Quindi nel menu che si apre a destra, clicca Gestisci account



2. Sempre nel menu a destra **seleziona l'Account** che vuoi modificare (nel nostro esempio sempre *mario.rossi*@giallo.it)



3. Quando sei nella pagina di **Impostazioni del tuo account** clicca **Modifica impostazioni di sincronizzazione cassetta postale** 

Posta in arrivo - Giallo - Posta		X
≡	Cerca	P 2 酒 Gestisci account
+ Nuovo messaggio	Posta in arrivo	Tutti 🗸 Selezionare l'account di cui modificare le
R Account	Utente Messaggio prova Mi	importazioni.
Giallo 2 mario.rossi@giallo.it	Utente Messanio di m	Impostazioni account Giallo
Cartelle	Utente Messagio di po	Mario.rossi@giallo.it Nome utente Collega cartelle posta in
Posta in arrivo 2 Bozze	mercoledi 19 ottobre	mario.rossi@giallo.it
Posta inviata	Libero.it Benvenuto in Libero Congratulazioni Prov	Password T Aggiungi account
Alifo		Nome account
		Giallo
		Modifica impostazioni di sincronizzazione cassetta postale Optioni per la sincronizzazione di email, contatti e calendario. Elimina account Rimuovere l'account dal dispositivo.
		Salva Annulla

4. Quando sei nella pagina di **Impostazioni di sincronizzazione** clicca su **Impostazioni** avanzate della cassetta postale

sincronizzazione di consegue batteria.	enza per risparmiare dati e
mpostazione in corso di sine	cronizzazione: all'arrivo degli elementi
Scarica sempre messagg	i completi e immagini Internet
Scarica email da	
ultimi 3 mesi	~
ll tuo nome	
Mario Rossi	
Invierò i tuoi messaggi con c	questo nome.
Opzioni di sincronizza	azione
Email	
Attivato	
Impostazioni avanzate dell	a cassetta postale
the der server were posse in drive	

-

5. A questo punto, sempre nella **pagina di Impostazioni di sincronizzazione, inserisci i parametri e imposta i settaggi come vedi qui sotto (configurazione IMAP),** 

Per la configurazione POP usare come Server email in arrivo pop.postamyweb.it:995:1

×
Impostazioni di sincronizzazione Giallo Invierò i tuoi messaggi con questo nome.
Opzioni di sincronizzazione
Email Attivato
Server email in arrivo
imap.postamyweb.it:993:1
Server email (SMTP) in uscita
smtp.postamyweb.it:465:1
<ul> <li>Il server in uscita richiede l'autenticazione</li> <li>Usa lo stesso nome utente e la stessa password per</li> </ul>
l'invio di email
Richiedi SSL per l'email in arrivo
Richiedi SSL per l'email in uscita
Fatto Annulla

6. Infine clicca su Fatto: il tuo account è stato configurato correttamente.

